

Doze formas de entrar

Cada efeito que um PDF pede a um programa de leitura, um por diapositivo.

Este ficheiro abre em ecrã inteiro, e cada diapositivo indica como chega e quanto tempo fica antes de o seguinte vir sozinho. Um programa de leitura que respeite tudo passa-o inteiro sem que ninguém toque em nada; um que não respeite nada mostra catorze páginas, e não se perde nada.

Este primeiro diapositivo não chega de forma nenhuma: é o que já está no ecrã. Clique nesta linha e o ecrã atual volta a ser mostrado, a dissolver-se.

HQF Development

Divisão

Duas linhas afastam-se para revelar o diapositivo.

o ficheiro indica
/S /Split /Dm /V /M /O

Persianas

Muitas linhas varrem ao mesmo tempo, como uma persiana a abrir.

o ficheiro indica
/S /Blinds /Dm /H

Caixa

Um retângulo fecha-se para o meio do diapositivo.

o ficheiro indica
/S /Box /M /I

Varrimento

Uma linha varre da esquerda para a direita.

o ficheiro indica
/S /Wipe /Di 0

Dissolução

O diapositivo anterior dissolve-se neste.

o ficheiro indica
/S /Dissolve

Cintilação

A dissolução avança do canto superior esquerdo para baixo.

o ficheiro indica
/S /Glitter /Di 315

8 de 14

Voo

O diapositivo anterior voa para baixo.

o ficheiro indica

/S /Fly /Di 270 /B true

Voo, para o leitor

O que mudou voa para fora do ecrã, a começar pequeno.

o ficheiro indica

/S /Fly /Di /None /SS 0.6 /B false

Empurrão

Os dois diapositivos deslizam juntos, o antigo empurrado por este.

o ficheiro indica
/S /Push /Di 180

Cobertura

Este diapositivo sobe a deslizar por cima do anterior.

o ficheiro indica
/S /Cover /Di 90

Revelação

O diapositivo anterior desce a deslizar e deixa ver este.

o ficheiro indica
/S /Uncover /Di 270

Desvanecimento

O diapositivo surge a partir do fundo próprio do programa de leitura.

o ficheiro indica
/S /Fade

Substituição

Nada varre nem desvanece: o diapositivo simplesmente está lá.

o ficheiro indica
/S /R